Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина от талии 62 см (по линии середины спинки).

Вам потребуется:
Шерстяной креп 2,80–2,80–2,90–2,90–2,90 м шириной 140 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.
Рекомендуемые ткани: шерстяные или смешанные плательные ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Деталь 4 удлинить на указанную величину.
Припуски:
На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 3 см, на подгибку низа рукавов — 4 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа рукавов!).
Раскрой:

1	Правая часть переда	1x
2	Левая часть переда	1x
3	Кокетка переда, цельнокроеная с воротником	4x
4	Спинка	2x
5	Рукав	2x
6	Обтачка горловины переда	2x

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать внешние детали кокеток. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов пройм, плечевых срезов частей переда и вдоль краев разреза для застежки на молнию, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.
Пошив:
• На частях переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. На частях спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.
• Каждую обтачку горловины переда притачать к косому срезу горловины части переда лицевой стороной к лицевой стороне. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, концы обтачки приметать. Край приутюжить.
• На частях переда припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и приколоть. Части переда присборить между метками-звездочками: срез правой части переда — до длины 28 см, срез левой части переда — до длины 4 см. Правую часть переда наложить изнаночной стороной на лицевую сторону левой части переда, сметать левые боковые срезы между линиями совмещения. Правый боковой срез левой части переда приметать под правый боковой срез правой части переда между поперечными метками.
• Дублированные прокладкой детали кокеток переда притачать к частям переда от поперечных меток, контрольная метка 1. Припуски швов заутюжить на кокетки. Дублированные прокладкой детали кокеток притачать точно от уголков к частям спинки (плечевые швы), при этом припуск по срезу горловины спинки выступает. В уголках припуски надсечь наискосок. Припуски швов заутюжить вперед. Цельнокроеные с кокетками переда части воротника втачать в горловины частей спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски швов заутюжить на части воротника.





• Вдоль средних срезов частей спинки и вдоль концов воротника притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 75. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца застежки на молнию. Припуски шва разутюжить.
• Не дублированные прокладкой детали кокеток переда приколоть к уже притачанным дублированным прокладкой деталям кокетом лицевой стороной к лицевой стороне, при этом припуски швов притачивания кокеток переда еще раз отвернуть вниз. Сколоть детали воротника. У застежки на молнию концы не дублированных прокладкой деталей воротника отвернуть. Не доходя по ок. 5 мм до краев разреза для застежки на молнию, приколоть к верхнему срезу воротника. Припуски по краям разреза (застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону поверх не дублированных прокладкой деталей воротника к верхнему срезу воротника. Проложить строчки вдоль верхнего среза воротника и вдоль срезов кокеток до поперечных меток. Припуски швов срезать близко к строчкам. Припуски по краям разреза и не дублированные прокладкой детали воротника отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Внутренние срезы кокеток переда и воротника подвернуть и пришить. Проймы внешних и внутренних деталей кокеток сметать.
• Выполнить боковые швы, при этом заутюженные припуски на подгибку низа переда отвернуть вниз. Припуски швов разутюжить.
• Припуск на подгибку низа платья утюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.
• На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.
• Рукава втачать, припосадив их по окатам.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:
Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.
Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.



Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Асимметричные части переда наложить на лицевую сторону ткани стороной с надписями вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.

План раскладки

Шерстяной креп шириной 140 см



Copyright 2014 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, D-77652 Offenburg